Introducción 2
Método de Instalación. 2
A tener en cuenta. 2
Lector de Código de Barra. 2
Visor de Cliente 2
Revisar configuración de Windows: 2
Modificar la configuración de Windows (Opcional). 2
Convenciones. 3
Instalar Gestinpres. 4
Si instaló una "DEMO" 4
Como desinstalar la "DEMO" (obligatorio). 4
Comenzar con la Instalación. 7
A tener en cuenta : Función DEP de Windows 7
Licenciar la instalación.(sólo versión comercial) 11
La función DEP, tareas adicionales W7,W8 y W10. 13
Como configurar Gestinpres para ser ejecutado en modo Administrador(NO permanente). 13
Configurar Gestinpres para ser ejecutado en modo Administrador (permanente). 14
Fín de la instalación y puesta en marcha de Gestinpres. Los siguientes pasos, no son necesarios para una instalación monopuesto y requieren un conocimiento avanzado de Redes y la configuración de estas. 15
Configurando el Motor de Base de Datos (Avanzado). 16
Programación: 16
Entorno de Trabajo. 16
Configurando el BDE 16
Configurando el equipo Cliente. 19

Introducción

La instalación básica de Gestinpres es muy sencilla y no se requiere ningún conocimiento informático. Pero si Usted quiere realizar una configuración mas personalizada o instalarlo en una Red de área local (LAN) , utilice este manual, solo debe seguir fielmente las instrucciones y si surge alguna duda, contacte con nosotros, le ayudaremos.

Método de Instalación.

El método recomendado y el mas sencillo, es ejecutar el instalador de Gestinpres directamente desde la carpeta donde lo haya ubicado.

A tener en cuenta.

Lector de Código de Barra

Si Usted piensa instalar un Lector de Código de Barra es conveniente decidirse por uno Láser de activación automática y de conexión USB.
Si Usted vende Prensa y/o Revistas, no se olvide de configurar el Lector de código de barra, para que lea el ADDON.

Visor de Cliente

Si usted piensa instalar un Visor de Cliente este deberá conectarse al puerto de comunicaciones “COM2”.
Debe saber que en un portátil, no es posible, si no dispone de un convertidor USB a Serie. Así mismo la mayoría de los ordenadores compactos, modernos, carecen de conectores a puerto serie, por lo que deberá instalar un convertidor USB a Serie.
En cualquier caso si desea poner un visor, el ordenador debe tener un conector serie configurado como “COM2”, pues en ese puerto se conecta el visor.
Si Usted tiene una Red local en su tienda, debe saber, que solo será posible habilitar el visor en el servidor, pero no en los equipos cliente, debido a limitaciones de los sistemas operativos con este tipo de periferia.

Revisar configuración de Windows:

Antes de instalar el programa **Gestinpres**, asegúrese de lo siguiente:
- en panel de control, configuración regional, el país está en España.
- en panel de control, configuración regional, el formato de fecha es dd/mm/aa.
- en panel de control, teclado, el idioma de teclado, está en Español.
- en panel de control, configuración de pantalla, está a un mínimo de 256 colores
- en panel de control, configuración de pantalla, el tamaño de fuente seleccionada es pequeña.
- la fecha y hora del sistema son correctas

Modificar la configuración de Windows (Opcional).

Para un mejor funcionamiento en general, es opcional, que no necesario, hacer unos cambios mínimos en la configuración de Windows de cada equipo donde se ejecutará

Gestinpres. Estos cambios podrán realizarse, antes, durante o con posterioridad a la instalación de Gestinpres .

Para realizarlos siga los siguientes pasos:

-Comprobar que existe la carpeta en su disco duro llamada “TEMP” (C:\TEMP) en caso contrario crearla,
- Una vez creada siga los siguientes pasos:
· (1) Pulse en “ Inicio “
· (2) Seleccione “ Panel de control “
· (3) Seleccione “ Sistema “
· (3.1) Dentro de Sistema buscar la pestaña (en la parte superior) : "OPCIONES AVANZADAS" y pulsarla con el ratón.
-(3.2) A continuación pulsar con el ratón el botón (situado en la parte inferior) : "VARIABLES DE ENTORNO"
-(3.3) En la ventana superior identificada como : "VARIABLES DE USUARIO" modificar el valor de la variable TEMP por "C:\TEMP" (observará que tiene que eliminar previamente un texto muy largo) . El nuevo texto lo podrá escribir en mayúsculas o minúsculas). Ver imagen:



Si no existiera la entrada, para crear una nueva, pulse el Botón “Nueva” en el área superior "VARIABLES DE USUARIO"



· (*) Si no se ha identificado como administrador es probable que alguna opción no se la deje ejecutar.

Convenciones.

Las imágenes usadas a modo de ejemplo clarificador de este manual, están tomadas en un ordenador con Windows7, y con imágenes de una instalación de Gestinpres muy concreta, es probable que aprecie diferencias con las que Usted reciba en su Ordenador, si su sistema operativo es diferente, o su configuración de escritorio está personalizada. En cualquier caso las posibles diferencias serán mínimas y no afectarán a la comprensión del documento.

Instalar Gestinpres.

Si está instalando la versión comercial Ejecutar el fichero “setup” que ha descargado desde el enlace que se le ha proporcionado. Los pasos para instalar una versión “DEMO” son los mismos, excepto el “Licenciamiento de la Instalación”, que en el caso de la “DEMO” no es posible.

Si instaló una “DEMO”

Si se dispone a instalar una versión comercial, e instaló anteriormente en su equipo una versión “DEMO“ de Gestinpres, deberá cerrar el programa, si lo tiene abierto y proceder a su desinstalación ahora, pues, la versión “DEMO” y la “COMERCIAL” NO SON COMPATIBLES por lo que la instalación, no será realizada correctamente. Si desea mantener los datos de la DEMO póngase en contacto con el SAT de Gestinpres.

En caso de duda, contacte con nosotros ANTES de instalar o realizar actualizaciones.

Para obtener una asistencia adecuada, le recomendamos realizar la instalación en jornada y horario laborable.

La desinstalación de Gestinpres conlleva pérdida de total de datos de la versión DEMO, si Usted ya la tenia previamente instalada, los datos de la DEMO no son respetados, y una vez finalizada la desinstalación no quedará nada.

Como desinstalar la “DEMO” (obligatorio).

Seleccione desde el Menú de Inicio de Windows “**Panel de Control**”


Panel de control
Ajustar la configuración del equipo
Ver por: Categoría
Sistema y seguridad
Revisar el estado del equipo
Hacer una copia de seguridad del equipo
Buscar y corregir problemas
Cuentas de usuario y protección infantil
Agregar o quitar cuentas de usuario
Configurar el Control parental para todos los usuarios
Redes e Internet
Ver el estado y las tareas de red
Elegir grupo en el hogar y opciones de uso compartido
Apariencia y personalización
Cambiar el tema
Cambiar fondo de escritorio
Ajustar resolución de pantalla
Hardware y sonido
Ver dispositivos e impresoras
Agregar un dispositivo
Conectarse a un proyector
Ajustar parámetros de configuración de movilidad de uso frecuente
Reloj, idioma y región
Cambiar teclados u otros métodos de entrada
Accesibilidad
Permitir que Windows sugiera parámetros de configuración
Optimizar la presentación visual
Programas
Desinstalar un programa

Seleccione el grupo “**Programas**”


Panel de control
Programas
Ventana principal del Panel de control
Sistema y seguridad
Redes e Internet
Reloj, idioma y región
Accesibilidad
Programas y características
Desinstalar un programa
Activar o desactivar las características de Windows
Ver actualizaciones instaladas
Ejecutar programas creados para versiones anteriores de Windows
Cómo instalar un programa
Programas predeterminados
Cambiar la configuración predeterminada de medios o dispositivos
Hacer que un tipo de archivo se abra siempre con un programa específico
Establecer programas predeterminados
Gadgets de escritorio
Agregar gadgets al escritorio
Descargar más gadgets en línea
Desinstalar un gadget
Restaurar gadgets de escritorio instalados con Windows

Seleccione: “**Desinstalar un Programa**” .

Busque en la

lista de programas instalados en su ordenador Gestinpres


Panel de control ▸ Programas ▸ Programas y características
Buscar Programas y características
Ventana principal del Panel de control
Ver actualizaciones instaladas
Activar o desactivar las características de Windows
Desinstalar o cambiar un programa
Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.
Organizar
Nombre | Editor | Se instaló el | Tamaño | Versión
Adobe Reader X (10.1.4) - Español | Adobe Systems Incorporated | 24/10/2014 | 119 MB | 10.1.4
BDE Information Utility | InterBase Installation Info (and ... | 30/12/2014
CCleaner | Piriform | 08/02/2015 | | 3.05
Cisco EAP-FAST Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 1,55 MB | 2.2.14
Cisco LEAP Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 644 KB | 1.0.19
Cisco PEAP Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 1,23 MB | 1.1.6
Compresor WinRAR | | 03/06/2015
Controlador para acelerador de medios gráficos Intel... | Intel Corporation | 04/10/2014 | 74,2 MB | 8.15.10.2869
Dell Mobile Broadband Manager | Dell | 04/10/2014 | 29,7 MB | 6.1.21.2
Dell System Manager | Dell Inc. | 04/10/2014 | 18,0 MB | 1.5.00000
Dell Touchpad | ALPS ELECTRIC CO., LTD. | 04/10/2014 | | 7.102.101.230
Gestinpres | GRSCH | 22/07/2015 | 307 MB | 1.0.9.0
Herramienta de la tarjeta WLAN de DW | Dell Inc. | 04/10/2014 | | 5.60.18.44
Intel(R) Network Connections Drivers | Intel | 04/10/2014 | | 14.5
Kaspersky Internet Security | Kaspersky Lab | 03/06/2015 | | 14.0.0.4651
Metapace T-3 Windows Driver V1.0.0E | | 26/07/2015
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile | Microsoft Corporation | 03/06/2015 | 38,8 MB | 4.0.30319
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) | Microsoft Corporation | 04/10/2014 | 708 KB | 8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3... | Microsoft Corporation | 04/10/2014 | 788 KB | 9.0.30729
RICOH Media Driver ver.2.07.01.01 | RICOH | 04/10/2014 | | 2.07.01.01
Programas actualmente instalados Tamaño total: 593 MB
21 programas instalados

Márquelo y se habilitará un botón en la parte superior para facilitar la desinstalación


Panel de control ▸ Programas ▸ Programas y características
Buscar Programas y características
Ventana principal del Panel de control
Ver actualizaciones instaladas
Activar o desactivar las características de Windows
Desinstalar o cambiar un programa
Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.
Organizar
Desinstalar
Cambiar
Nombre | Editor | Se instaló el | Tamaño | Versión
Adobe Reader X (10.1.4) - Español | Adobe Systems Incorporated | 24/10/2014 | 119 MB | 10.1.4
BDE Information Utility | InterBase Installation Info (and ... | 30/12/2014
CCleaner | Piriform | 08/02/2015 | | 3.05
Cisco EAP-FAST Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 1,55 MB | 2.2.14
Cisco LEAP Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 644 KB | 1.0.19
Cisco PEAP Module | Cisco Systems, Inc. | 04/10/2014 | 1,23 MB | 1.1.6
Compresor WinRAR | | 03/06/2015
Controlador para acelerador de medios gráficos Intel... | Intel Corporation | 04/10/2014 | 74,2 MB | 8.15.10.2869
Dell Mobile Broadband Manager | Dell | 04/10/2014 | 29,7 MB | 6.1.21.2
Dell System Manager | Dell Inc. | 04/10/2014 | 18,0 MB | 1.5.00000
Dell Touchpad | ALPS ELECTRIC CO., LTD. | 04/10/2014 | | 7.102.101.230
Gestinpres | GRSCH | 22/07/2015 | 307 MB | 1.0.9.0
Herramienta de la tarjeta WLAN de DW | Dell Inc. | 04/10/2014 | | 5.60.18.44
Intel(R) Network Connections Drivers | Intel | 04/10/2014 | | 14.5
Kaspersky Internet Security | Kaspersky Lab | 03/06/2015 | | 14.0.0.4651
Metapace T-3 Windows Driver V1.0.0E | | 26/07/2015
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile | Microsoft Corporation | 03/06/2015 | 38,8 MB | 4.0.30319
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) | Microsoft Corporation | 04/10/2014 | 708 KB | 8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3... | Microsoft Corporation | 04/10/2014 | 788 KB | 9.0.30729
RICOH Media Driver ver.2.07.01.01 | RICOH | 04/10/2014 | | 2.07.01.01
GRSCH Versión producto: 1.0.9.0 Vínculo de soporte... http://www.Andiges.com Tamaño: 307 MB
Vínculo de Ayuda: soporte@andiges.com Información de ac... http://www.Andiges.co... Comentarios: Your Comments

Pulse Desinstalar y e preguntara si esta seguro, Pulse el botón SI.


Panel de control ▸ Programas ▸ Programas y características
Buscar Programas y características
Ventana principal del Panel de control
Ver actualizaciones instaladas
Activar o desactivar las características de Windows
Desinstalar o cambiar un programa
Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.
Organizar
Desinstalar
Cambiar
Programas y características
¿Está seguro de que desea desinstalar Gestinpres?
No volver a mostrar este cuadro de diálogo
Sí
No
Gestinpres
GRSCH Versión producto: 1.0.9.0 Vínculo de soporte... http://www.Andiges.com Tamaño: 307 MB
Vínculo de Ayuda: soporte@andiges.com Información de ac... http://www.Andiges.co... Comentarios: Your Comments

Una vez desinstalado, hay que eliminar la carpeta Gestinpres, que ha quedado en su disco duro. Para ello siga los siguientes pasos:

Compruebe a continuación su disco duro, localice una carpeta de nombre Gestinpres, selecciónela y elimínela completamente.



En caso de que la carpeta, Gestinpres de la DEMO no hubiera sido eliminada, con posterioridad a la desinstalación, si se realiza la instalación de la versión comercial, el programa Gestinpres presentará errores en el momento del arranque por primera vez, si ese es su caso desinstale de nuevo Gestinpres, siga las instrucciones para la eliminación de la carpeta e instale de nuevo el programa.

Si necesita ayuda , consulte con nuestro soporte técnico.

Comenzar con la Instalación.

Para comenzar la instalación sitúese en la carpeta donde haya realizado la descarga del instalador de Gestinpres, ábrala y localice el Icono “Setup.exe”, tiene la imagen de una pantalla de ordenador. Ver imagen

A tener en cuenta : Función DEP de Windows

Dependiendo de si tiene activado o no la función DEP de Windows, es posible que necesite privilegios adicionales para realizar la instalación. Si es así o no está seguro, le recomendamos siga estas instrucciones, para asegurarse que la instalación de Gestinpres se efectúa en modo administrador. Para ello sitúe el ratón en el Icono “setup” y a continuación, y sin mover el ratón, pulse el botón derecho de este y en el menú desplegable seleccione “Ejecutar como administrador” (**recomendado para W7 e imprescindible para W8 y W10)**.



Sea cual sea la opción elegida, una vez pulse en el icono “setup” comenzará la instalación


InstallShield Wizard
Preparing to Install...
Gestinpres Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.
Configuring Windows Installer
Cancel

Aparecerá la siguiente imagen:


Gestinpres - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Gestinpres
The InstallShield(R) Wizard will install Gestinpres on your computer. To continue, click Next.
WARNING: Este Programa está protegido por Copyright.
< Back
Next >
Cancel

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el botón “Next”. Ver imagen

Continuará, mostrándole los términos de la licencia que deberá leer y aceptar para poder continuar.


Gestinpres - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
El programa Gestinpres es propiedad de Admin Prensa Andi S.L.
Vd ha adquirido una licencia de uso, que solo podrá instalar en un ordenador, excepcionalmente Admin Prensa Andi S.L. le autoriza a instalar una copia adicional en su domicilio particular.
El programa Gestinpres tiene 12 meses de actualizaciones y atención telefonica personal gratuito desde la fecha de adquisición de la licencia de uso. Con posterioridad a esa fecha existe la posibilidad
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el botón “Next”, para continuar la instalación. Ver imagen*


Gestinpres - InstallShield Wizard
Readme Information
Please read the following readme information carefully.
Nota muy importante:
Asegúrese, de que tiene configurado 256 colores, como mínimo,en la paleta de colores de su monitor, en caso contrario no será posible ejecutar el programa.
Recuerde que el programa, cuando lo ejecute por primera vez, le pedirá un usuario y una contraseña.
Los valores para la instalación son los siguientes:
El Usuario es....: ADM
La contraseña es.: ADM
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

En esta imagen, se da información de los mínimos requisitos de colores, necesarios para poder ejecutar Gestinpres (256), así como el Usuario (ADM) y la Contraseña (ADM) iniciales de Gestinpres.

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el botón “Next”, para continuar la instalación.

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el botón “Next”, para continuar la instalación. Ver imagen



Se informa del directorio de instalación de Gestinpres. No lo altere.

Una vez proporcionados los datos y aceptados los acuerdos de licencia, se procede a la instalación de Gestinpres.



Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el botón “Install”, para continuar la instalación. Ver imagen

Progreso de la instalación, no lo cancele, espere a que finalice


Gestinpres - InstallShield Wizard
Installing Gestinpres
The program features you selected are being installed.
Please wait while the InstallShield Wizard installs Gestinpres. This may take several minutes.
Status:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Gestinpres se está instalando en su Ordenador.


Gestinpres - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed Gestinpres. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Pulse el botón “Finish” para finalizar.

Ha completado con éxito la instalación. Ya puede comenzar a utilizarlo o bien continuar configurando el motor de la base de datos.

Si ha instalado la versión comercial, debe continuar con el proceso de “**Licenciar la instalación**”, por el contrario si es una “DEMO”, salte directamente al capítulo “**Tareas adicionales W7,W8 y W10”.**

Licenciar la instalación.(sólo versión comercial)

Antes de usar el programa Gestinpres, en versión comercial, es necesario licenciar la instalación. Esta acción le llevará apenas unos minutos, y en tanto no se realice, su unidad de programa funcionará exclusivamente como una versión “DEMO”.



Primer paso : Pulse el botón de inicio Windows, a continuación seleccione “**Todos los programas**”, y busque entre estos el grupo **Gestinpres**.



En el Grupo **Gestinpres**, hay dos opciones, seleccionar con el ratón y ejecutar la opción de menú “**Utilidades**”.

Aparecerá un Menú de opciones como el que sigue:

Seleccione de este menú, “Licenciar Gestinpres” y pulse la opción con el ratón.

Aparecerá una pantalla para licenciar su instalación



Pulse el botón marcado en la pantalla



Pasados unos segundos y si todo es correcto aparecerá la siguiente pantalla de confirmación , pulse “OK” para finalizar.

Gestinpres ha sido Licenciado.

La función DEP, tareas adicionales W7,W8 y W10.

Debido a la función DEP (prevención de ejecución de datos) que llevan activada por defecto las instalaciones de W7 W8 y W10, aconsejamos ejecutar el programa Gestinpres, en modo administrador, en caso contrario Windows podría bloquear la ejecución de Gestinpres.

Como configurar Gestinpres para ser ejecutado en modo Administrador(NO permanente).

Localice el Icono de Gestinpres en el escritorio de Windows, sitúe el ratón sobre el Icono y sin moverlo, pulse el botón derecho de ratón. Aparecerá un desplegable, seleccione de este la opción, "**Ejecutar como administrador**". Este proceso deberá repetirlo cada vez que inicie Gestinpres, pues este cambio, no es permanente.



Configurar Gestinpres para ser ejecutado en modo Administrador (permanente).



Localice el Icono de Gestinpres en el escritorio de Windows, sitúe el ratón sobre el Icono y sin moverlo, pulse el botón derecho de ratón. Aparecerá un desplegable, seleccione de este la opción, "**Propiedades**".

.

Aparecerá a continuación una pantalla como la siguiente:


Propiedades: Gestinpres
Seguridad
Detalles
Versiones anteriores
General
Acceso directo
Compatibilidad
Si este programa funcionaba correctamente en versiones anteriores de Windows y ahora presenta problemas, seleccione el modo de compatibilidad que coincida con la versión anterior.
Necesito ayuda para elegir la configuración
Modo de compatibilidad
Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:
Windows XP (Service Pack 3)
Configuración
Ejecutar con 256 colores
Ejecutar con una resolución de pantalla de 640 x 480
Deshabilitar los temas visuales
Deshabilitar la composición de escritorio
Deshabilitar el ajuste de escala de la pantalla si se usa la configuración elevada de ppp
Nivel de privilegio
Ejecutar este programa como administrador
Cambiar la configuración para todos los usuarios
Aceptar
Cancelar
Aplicar

Pulse en la Pestaña **Compatibilidad** y tilde las siguientes opciones:

Ejecutar este programa en modo de..
Ejecutar este programa como Adm…

Pulse finalmente el botón "**Aplicar**" .

Este cambio, es permanente.

Fín de la instalación y puesta en marcha de Gestinpres. Los siguientes pasos, no son necesarios para una instalación monopuesto y requieren un conocimiento avanzado de Redes y la configuración de estas.

Configurando el Motor de Base de Datos (Avanzado).

Importante. Estos pasos no mejorarán rendimiento, y requieren un conocimiento medio/alto, son una ayuda para configurar el motor de la base de datos para funcionar en una Red local. Si no está seguro de lo que va a hacer, sáltese este capítulo completamente y contacte con el SAT de Gestinpres, para que se lo configuremos en remoto.

Programación:

El programa Gestinpres esta realizado en lenguaje de programación Delphi. La base de datos es Paradox V.7 y el motor / administrador de la base de datos incorporado es Borland BDE.

Entorno de Trabajo.

El programa está diseñado para funcionar en monopuesto o en Red. Con ese fin todas las unidades de programa instalan de forma estándar el fichero de Paradox "PDOXUSR.NET" el cuál controla los bloqueos de la base de datos en Red, y las herramientas de administración de base de datos, para poder configurarlo.

Si se instala Gestinpres en entorno Cliente/Servidor, para evitar tráfico innecesario en la Red, optimizar el funcionamiento, y poder hacer configuraciones personalizadas de cada puesto, Gestinpres se instalará completamente en cada puesto de Red, pues solo se compartirá la Base de Datos.

Si se lo puede permitir, le recomendamos encarecidamente, que opte por un sistema operativo para el Servidor basado en W2003 o 2008 Server, con los clientes trabajando bajo escritorio remoto, los tiempos de respuesta de la Red son notablemente mejores, que en una Red Basada en Windows para trabajo en Grupo (Cliente/Servidor) la cual ha sido diseñada principalmente para la compartición de periféricos y no para manejo de grandes volúmenes de datos.

Configurando el BDE (Administrador de la Base de Datos).

Para configurar el motor de Base de datos para un Servidor de Red o si no hay Red un puesto único (la configuración del puesto principal es idéntica tanto si hay Red como si NO): realizar los siguientes pasos:


BDE
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Atrás Búsqueda Carpetas
Dirección C:\Archivos de programa\Borland\Common Files\BDE
Tareas de archivo y carpeta
Crear nueva carpeta
Publicar esta carpeta en Web
Compartir esta carpeta
Otros sitios
Common Files
Mis documentos
Documentos compartidos
Mi PC
Mis sitios de red
Detalles
Nombre Tamaño Tipo
BANTAM.DLL 99 KB Extensión de la apli...
bde32.cnt 1 KB Archivo CNT
bde32.hlp 994 KB Archivo de Ayuda
bde32.toc 8 KB Archivo TOC
bdeadmin.cnt 1 KB Archivo CNT
BDEADMIN.CPL 180 KB Extensión del Panel ...
bdeadmin.exe 966 KB Aplicación
bdeadmin.GID 28 KB Archivo GID
bdeadmin.hlp 111 KB Archivo de Ayuda
bdeadmin.toc 3 KB Archivo TOC
bdedeploy.txt 13 KB Documento de texto
bdeinst.cab 3.578 KB WinZip File
bdeinst.txt 2 KB Documento de texto
bdereadme.txt 15 KB Documento de texto
BLW32.DLL 45 KB Extensión de la apli...
CEEUROPE.BTL 120 KB Archivo BTL
CHARSET.CVB 142 KB Archivo CVB
datapump.cnt 1 KB Archivo CNT
datapump.exe 780 KB Aplicación
datapump.hlp 19 KB Archivo de Ayuda
datapump.toc 1 KB Archivo TOC
disp.dll 346 KB Extensión de la apli...
disp.pak 1 KB Archivo PAK
EUROPE.BTL 246 KB Archivo BTL
FAREAST.BTL 506 KB Archivo BTL
IDAPI32.000 2 KB Archivo 000

Acceder al programa BDEADMIN (Administración de la Base de Datos) el cual esta situado el disco duro local en: ARCHIVOS DE PROGRAMA\ BORLAND\COMMON FILES\BDE, seleccionar y ejecutar el programa BDEADMIN.EXE.

En la pestaña CONFIGURATION seleccionar SYSTEM y a continuación INIT y en el apartado LOCAL SHARE de este último modificar el valor “FALSE” (base de datos no compartida) a “THRUE” (compartida). Aumentar los siguientes valores: “MAXBUFSIZE de 2048 a 16384”, “MAXFILEHANDLES de 48 a 96” , “MEMSIZE de 16 a 32”, “MINBUFSIZE de 128 a 1024” y por último “SHAREDMEMSIZE de 2048 a 16384” ver imagen 1ª y 2ª



Imagen 1ª , antes del cambio, con los valores por omisión



Imagen 2ª , Con los valores ya cambiados.

En los valores “INIT” se han alterado parámetros como el factor de bloqueo, memoria compartida, número máximo de ficheros abiertos. etc, con el fin de optimizar los accesos desde la red a la base de datos o en caso de una instalación mono puesto mejorar la respuesta del motor.

Si los pasos han sido realizados correctamente, la instalación en el servidor o puesto único no requiere mas cambios, y ha sido finalizada.



Cerrar BDEADMIN aplicando los cambios. Para ello pulsar con el ratón en “Object” y en el Menú desplegable seleccionar la opción “Exit”. Ver imagen:



Y para finalizar Pulse el botón “Yes”.

Configurando el equipo Cliente.

Esta parte del documento ha sido diseñada para usuarios con un nivel de conocimiento medio/alto, por lo que no entraremos en detalle de cómo como crear una red basada en TCP IP y asumiremos que ya ha sido creada probada y funciona correctamente, además los clientes de la Red tienen acceso al servidor, y este tiene el disco duro compartido y las autorizaciones necesarias para los usuarios de la Red.

Las siguientes instrucciones, no son de aplicación para un equipo cliente trabajando bajo escritorio remoto/terminal server, si usted tiene una Red con los equipos cliente trabajando con escritorio remoto, consultenos como configurar el equipo cliente es mucho mas sencillo.

La base de datos, con la que trabajarán todos los clientes, esta situada en el servidor, dentro del directorio Gestinpres , en la carpeta tables. (C:\Gestinpres\Tables).

Los siguientes pasos deberán ser realizados en cada equipo cliente y siempre antes de intentar arrancar el programa Gestinpres en el equipo cliente.:

1º-Instalar el programa Gestinpres completamente.

2º- Crear una unidad de red apuntando al disco duro del servidor de ficheros de Gestinpres, es conveniente que la unidad de red sea la “Z”.

3º- Acceder desde este equipo, que estamos configurando, al Directorio C:\Gestinpres y eliminar completamente la Carpeta con el nombre “CS”, a continuación buscar dentro del directorio un fichero de texto con el nombre “indexar.txt” y cambiar el nombre a “indexarno.txt”.

4º- Acceder desde este equipo, que estamos configurando, al programa BDEADMIN (Administrador de la Base de Datos) el cual esta situado en el disco duro del cliente en: ARCHIVOS DE PROGRAMAS/BORLAND/COMMON FILES/BDE, seleccionar y ejecutar el programa BDEADMIN.


BDE
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Atrás Búsqueda Carpetas
Dirección C:\Archivos de programa\Borland\Common Files\BDE
Ir
Tareas de archivo y carpeta
Crear nueva carpeta
Publicar esta carpeta en Web
Compartir esta carpeta
Otros sitios
Common Files
Mis documentos
Documentos compartidos
Mi PC
Mis sitios de red
Detalles
Nombre Tamaño Tipo
BANTAM.DLL 99 KB Extensión de la apli...
bde32.cnt 1 KB Archivo CNT
bde32.hlp 994 KB Archivo de Ayuda
bde32.toc 8 KB Archivo TOC
bdeadmin.cnt 1 KB Archivo CNT
BDEADMIN.CPL 180 KB Extensión del Panel ...
bdeadmin.exe 966 KB Aplicación
bdeadmin.GID 28 KB Archivo GID
bdeadmin.hlp 111 KB Archivo de Ayuda
bdeadmin.toc 3 KB Archivo TOC
bdedeploy.txt 13 KB Documento de texto
bdeinst.cab 3.578 KB WinZip File
bdeinst.txt 2 KB Documento de texto
bdereadme.txt 15 KB Documento de texto
BLW32.DLL 45 KB Extensión de la apli...
CEUROPE.BTL 120 KB Archivo BTL
CHARSET.CVB 142 KB Archivo CVB
datapump.cnt 1 KB Archivo CNT
datapump.exe 780 KB Aplicación
datapump.hlp 19 KB Archivo de Ayuda
datapump.toc 1 KB Archivo TOC
disp.dll 346 KB Extensión de la apli...
disp.pak 1 KB Archivo PAK
EUROPE.BTL 246 KB Archivo BTL
FAREAST.BTL 506 KB Archivo BTL
IDAPI32.000 2 KB Archivo 000

5º- En la pestaña DATABASES seleccionar DBdatabase y en el apartado PATH escribir la ruta del servidor (unidad de Red “Z”)donde está situado el directorio con la Base de Datos Gestinpres y la Base de Datos (quedaría parecido a Z:\Gestinpres\Tables). Ver imagen:



Asegúrese de haber puesto correctamente la ruta.

6º- En la pestaña a CONFIGURATION seleccionar SYSTEM y a continuación INIT. Aumentar los siguientes valores: “MAXBUFSIZE de 2048 a 16384”, “MAXFILEHANDLES de 48 a 96” , “MEMSIZE de 16 a 32”, “MINBUFSIZE de 128 a 1024” y por último “SHAREDMEMSIZE de 2048 a 16384” ver imagen 1ª y 2ª



Imagen 1ª , antes del cambio, con los valores por omisión



Imagen 2ª , Con los valores ya cambiados.

6º- Cerrar el BDEADMIN aplicando los cambios. Para ello pulsar con el ratón en “Object” y en el Menú desplegable seleccionar la opción “Exit”. Ver imagen:



Y para finalizar Pulse el botón “Yes”.



La instalación en RED del cliente ha sido finalizada, y ese puesto deberá funcionar correctamente.

NOTA: Los ficheros de Base de Datos en el Cliente, no se utilizarán, pero recomendamos mantenerlo. Los Ficheros a compartir están incluidos en el Alias de Base de Datos con el nombre Dbdatabase y están ubicados en el servidor.

La configuración del Hardware de cada puesto para el programa, tales como impresoras de tickets, cajones portamonedas, visores de clientes..etc se realizará en el Servidor, o puesto único, a través del Menú Ficheros, opción Terminales del programa Gestinpres. Consulte en el Manual de usuario, en la opción Ficheros/Terminales, como realizarlo.